



## Инструкция по установке драйвера LAD-03 USB для операционной системы Windows 2000

**Внимание!** Перед первым подключением LAD-03 USB к компьютеру убедитесь, что в системе не установлены драйверы LAD-03 USB. В противном случае, предварительно деинсталлируйте их. Подробности смотрите в разделе ["Инструкция по удалению драйвера LAD-03 USB для операционной системы Windows 2000"](#).


Подключите устройство LAD-03 USB к порту USB компьютера. После этого запустится мастер нового оборудования.




Нажмите кнопку "Далее".




Выберите пункт "Провести поиск подходящего драйвера для устройства (рекомендуется)". Нажмите кнопку "Далее".



Выберите переключатель "размещение будет указано". Нажмите кнопку "Далее".




Нажмите кнопку "Обзор".




Выберите папку, содержащую драйверы для LAD-03 USB и нажмите кнопку "Открыть".

**Внимание!** Файлы драйверов расположены на прилагаемом CD – диске с программным обеспечением в папке: **DRIVERS\USB-driver (FTDI)**.


Также данные файлы расположены в папке **<PATH>\DRIVERS\USB-driver (FTDI)**, где **<PATH>** - это папка, куда была установлена программа. По умолчанию **<PATH>** соответствует **C:\Program Files\Electronic Test Soft**.



В выпадающем списке будет установлена папка расположения драйвера. Нажмите кнопку "ОК".




Нажмите кнопку "Далее". Будут скопированы необходимые файлы.



Нажмите кнопку "Готово". На этом процесс установки драйвера завершен.

Чтобы проверить корректность установки устройства, зайдите в диспетчер устройств. Для этого вызовите контекстное меню на значке "Мой Компьютер" рабочего стола и выберите в меню пункт "Свойства". Затем выберите вкладку "Оборудование" и нажмите кнопку "Диспетчер устройств...".

Раскройте список "Контроллеры универсальной последовательной шины USB". В списке должен добавиться элемент "IT USB", в соответствии со следующим рисунком:




Если же напротив указанного элемента находится вопросительный знак, то установка драйвера завершилась неудачно. Попробуйте переустановить заново драйверы. Если повторная установка не поможет, обратитесь в службу поддержки.

## Инструкция по удалению драйвера LAD-03 USB для операционной системы Windows 2000

**Внимание!** Перед началом процедуры удаления драйвера из системы, убедитесь, что устройство отключено от компьютера.

Активизируйте мастер "Установка и удаление программ". Для этого нажмите кнопку "Пуск". Выберите пункт меню "Настройка". В выпадающем списке выберите пункт "Панель управления" и далее "Установка и удаление программ".


Выберите в списке элемент "FTDI FTD2XX USB Drivers". Нажмите кнопку "Заменить/Удалить".



В открывшемся окне "FTDI D2XX Uninstaller Version 2.2" нажмите кнопку "Continue".



Дождитесь окончания удаления драйвера. Нажмите кнопку "Finish".



На этом процесс удаления драйвера из системы завершен.